


# Einstellungen


## Anleitung für die Einrichtung einer PEC-E-Mail-Adresse in Outlook 2020

1. Klicken Sie im horizontalen Menü des Outlook auf die Option „Datei“ anschließend werden Sie auf folgende Seite weitergeleitet:

Wählen Sie im Menü „Informationen“ die Schaltfläche „Konto hinzufügen“ aus.



2. Geben sie nun Ihre PEC-Mail in das markierte Feld ein, klicken Sie auf „weitere Optionen“, bestätigen Sie die Manuelle Einrichtung und wählen Sie „Verbinden“.



3. Wählen Sie die Option „IMAP“ aus den angezeigten Optionen aus.



4. Für "Eingehende E-Mail" verwenden Sie den Server:

**imaps.pec.rolmail.net** (Port 993).  
Bei "Ausgehende E-Mail" tragen Sie ein: **smtps.pec.rolmail.net** (Port 465). Der Posteingangs- und -ausgangsserver erfordert eine **Verschlüsselte Verbindung (SSL)**. Für den gesicherten Informationsaustausch ist das Kommunikationsprotokoll **TLS 1.2** erforderlich, dieses Protokoll setzt voraus, dass alle Programme, die auf den PEC-Dienst zugreifen, aktuell sind. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

#### IMAP-Kontoeinstellungen

info@pec.konverto.eu

[\(Nicht Sie?\)](#)

##### Eingehende E-Mail

Server  Port

Verschlüsselungsmethode

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

##### Ausgehende E-Mail

Server  Port

Verschlüsselungsmethode

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

5. Geben Sie anschließend Ihr Kennwort ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „Verbinden“

#### IMAP-Kontoeinstellungen

info@pec.konverto.eu

[\(Nicht Sie?\)](#)

Kennwort



[Zurück](#)

[Verbinden](#)

6. Nun ist der Vorgang abgeschlossen. Sie können jetzt Ihre PEC-Mails von Ihrer Outlook-Anwendung abrufen.



Konto erfolgreich hinzugefügt.

 **IMAP**  
info@pec.konverto.eu

Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen

[Weiter](#)

[Erweiterte Optionen](#) ^

Ich möchte mein Konto manuell einrichten

[Vorgang abgeschlossen](#)